

Outlook使用Google App 设定

Outlook使用Google App [英文教学影片](#)。

简易中文教学：

登入[Google App Web Mail](#)

user: ex: vicky.xu

pw: roy12345

第一次进入gmail 必须更改密码(请自行设定)。

第一步: 启动 IMAP 设定(如图)。

平台 通訊錄 更多 » jackwan@cn.royaltek.com | [管理此網域](#) **設定** [說明](#) [登出](#)

搜尋郵件 搜尋網頁 [顯示搜尋選項](#)
[建立篩選器](#)

設定
[一般設定](#) [標籤](#) [帳戶](#) [篩選器](#) **轉寄和 POP/IMAP** [即時通訊](#) [網頁剪輯](#) [研究室](#) [優先收件匣](#) [離線版](#)

轉寄： [新增轉寄地址](#)

提示：您也可以[建立篩選器](#)，只轉寄部分郵件。

POP 下載：
[瞭解詳情](#)

1. 狀態：針對 2月24日 起送達的所有郵件**啟用 POP 功能**
☐ 對所有郵件啟用 POP 功能 (包括已經下載的郵件)
☐ 對現在起所收到的郵件啟用 POP 功能
☐ 停用 POP

2. 當郵件以 POP 存取後 [在收件匣保留 Royaltek 郵件 的副本](#)

3. 設定電子郵件用戶端 (例如 Outlook、Eudora、Netscape Mail)
[設定指示](#)

IMAP 存取：
(使用 IMAP 從其他用戶端存取 Royaltek 郵件)
[瞭解詳情](#)

1. 狀態：已停用 IMAP
☒ **啟用 IMAP**
☐ 停用 IMAP

2. 設定電子郵件用戶端 (例如 Outlook、Thunderbird、iPhone)
[設定指示](#)

[儲存變更](#) [取消](#)

第二步：設定 Outlook 2003：

2.1新增邮件帐号 => IMAP => 下一步。

電子郵件帳號

伺服器類型
您可以選擇新的電子郵件帳號要使用的伺服器類型。

☐ **Microsoft Exchange Server(M)**
連接到一個 Exchange 伺服器以讀取電子郵件、存取公用資料夾、以及共享的文件。

☐ **POP3(P)**
連接到一個 POP3 電子郵件伺服器以下載電子郵件。

☒ **IMAP(I)**
連接到一個 IMAP 電子郵件伺服器以下載電子郵件並同步信箱資料夾。

☐ **HTTP(H)**
連接到一個 HTTP 電子郵件伺服器 (如 Hotmail) 以下載電子郵件並同步信箱資料夾。

☐ **其他伺服器類型(A)**
連接到另一個工作群組或協力廠商電子郵件伺服器。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

電子郵件帳號

網際網路電子郵件設定 (IMAP)
您的電子郵件帳號需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱 (Y): Jack.Wan

電子郵件地址 (E): jackwan@cn.royaltek.com

登入資訊

使用者名稱 (U): jackwan@cn.royaltek.com

密碼 (P):

☐ 記住密碼 (R)

☐ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (L)

伺服器資訊

內送郵件伺服器 (IMAP)(I): imap.gmail.com

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.gmail.com

其他設定 (M)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

2.2 其他設定

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 465

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(C)

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F):

確定 取消

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

☒ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

☒ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

☐ 使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

☒ 記住密碼(R)

☐ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S)

確定 取消